



การใช้งาน ชุดทดลองใช้ สำหรับลูกค้า (Client Activate) อย่างง่าย ข้อมูลเพิ่มเติม CD:\Manual\SentinelSP Developer's Guide.pdf

1. เปิดโปรแกรม Start > All Program > Programs\SafeNet Sentinel\SuperPro\7.1\SuperPro ToolKit จะปรากฏดังภาพ




ให้เข้าไปเลือกตั้งค่าต่างๆ เพื่อเปิดการใช้งานชุด Client Activate หรือชุดใช้งาน Demo จากนั้นกด OK


2. Cell ให้ฮาร์ดดิสก์ จะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอีก 1 Cell ตามรูปด้านล่าง




3. เข้าสู่ขั้นตอนการล็อกซอฟต์แวร์ เลือก CodeCover Protection




4. เข้าสู่กระบวนการตั้งชื่อโปรเจกงาน (เลือก Show advanced options หากไม่เลือก ฟังก์ชันการกำหนดค่าทดลองใช้จะไม่ปรากฏ) กด Next



5. มาถึงขั้นตอนการกำหนดไฟล์ที่ต้องการจะล็อก และเลือก สถานที่สำหรับเก็บไฟล์ที่ผ่านการล็อก จากนั้น กด Next




6. เลือกรูปแบบการใช้งานของฮาร์ดล็อก (หากเป็น Sentinel SuperProNet สามารถเลือก Network mode only หรือ All modes) จากนั้น กด Next




7. กำหนดเงื่อนไขการป้องกันซอฟต์แวร์ ในที่นี้เลือกให้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้ 3 ครั้ง จากนั้น กด


Next




8. ขั้นตอนการแสดงรายละเอียดต่างๆ หากไม่มีการแก้ไข ให้กด Finish




9. แสดงรายละเอียดของ Cell ที่ใช้งานไปแล้ว จากนั้นกด Prototype



10. ขั้นตอน Prototype ให้กด Go (ในขั้นตอนนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์เสียบอยู่ที่เครื่อง)




11. หลังจากกด Go แล้ว จะเข้ามาสู่ขั้นตอนการ Make Keys ให้กด Program Key ที่สิ้นสุดกระบวนการ ให้ Save โปรแกรมงานเก็บไว้




ในส่วนของลูกค้าหรือผู้ที่ใช้งานโปรแกรมที่ผ่านการล็อก


1. เปิดโปรแกรมที่ผ่านการล็อก โดยต้องมีฮาร์ดดิสก์เสียบอยู่ด้วย จะสามารถเปิดใช้งานโปรแกรมได้ปกติ



2. เมื่อใช้งานโปรแกรมครบ 3 ครั้ง จะปรากฏข้อความดังกล่าว จะไม่สามารถใช้โปรแกรมต่อได้อีก




3. ให้ลูกค้าเปิดเข้าไปยังชุดเครื่องมือ FieldExUtil (ผู้จัดจำหน่ายโปรแกรม จะส่งไปพร้อมกับโปรแกรม) สำหรับสร้าง Locking Code ออกมา เพื่อส่งให้กับผู้จัดจำหน่าย โปรแกรม




ในส่วนของบริษัทจำหน่ายโปรแกรม

1 หลังจากได้รับ Locking Code จากลูกค้า ให้เข้าไปยังโปรเจกต์ที่เราได้ Save ไว้

- จากนั้นไปในส่วนของ Implementation
- ไปที่ License Generator นำ Locking Code ที่ได้จากลูกค้าวางไว้
- จากนั้นไปในส่วนของ Output เลือกตามรูปด้านล่าง





2. กด Generate License Code จะได้ License Code ออกมา และนำ Code ส่วนนี้ส่งให้ลูกค้า




ในส่วนของลูกค้า

1. ให้ลูกค้าเปิดเข้าไปยังชุดเครื่องมือ FieldExUtil และนำ License Code มาวางในโปรแกรม และกด Update License



2. โปรแกรมจะกลับมาใช้งานได้ปกติ และจะไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งเข้าใช้อีกต่อไป



เสร็จสิ้นวิธีการทำชุด Soft ware Demo สิ่งที่ต้องเตรียมให้ลูกค้า

- 1 โปรแกรมที่ผ่านการถือ
- 2 ฮาร์ดดิสก์ Sentinel SuperPro
3. ไดรฟ์เวอร์ ฮาร์ดดิสก์ Sentinel Protection Installer 7.6.3 อยู่ในแผ่น CD
4. ชุดเครื่องมือ FieldExUtil อยู่ใน C:\Program Files\SafeNet Sentinel\SuperPro\7.1\Tools ประกอบด้วยไฟล์ 3 ไฟล์
 - FieldExUtil.EXE
 - USAFE32.DLL
 - USAFE64.DLL

รับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Technical Support 0-2704-8987 หรือ www.fitab.com